



GUÍA DE INTEGRACIÓN

PRESTASHOP

ACTIVANDO EL ACCESO REMOTO VIA API

De forma predeterminada, la función de servicio web está desactivada en PrestaShop y debe activarse antes del primer uso.

Vaya al back office de PrestaShop, abra la página "Servicio web" en el menú "Parámetros avanzados" y luego elija "Sí" para la opción "Habilitar servicio web PrestaShop".

 Configuration

Enable PrestaShop's webservice

NO

YES

Before activating the webservice, you must be sure to:
1. Check that URL rewriting is available on this server.
2. Check that the five methods GET, POST, PUT, DELETE and HEAD are supported by this server.

Enable CGI mode for PHP

NO

YES

Before choosing "Yes", check that PHP is not configured as an Apache module on your server.

Save

CREANDO UNA LLAVE DE ACCESO

Para tener acceso a la API necesitas crear una clave de acceso, esto te permitirá ajustar con precisión los permisos que le das a los diferentes datos de tu tienda. Utilizará esta clave más adelante en cada llamada a la API. Abra la página "Servicio web" en el menú "Parámetros avanzados" y luego haga clic en el botón "Agregar nueva clave de servicio web" para acceder a la sección de configuración de la cuenta.

Webservice Accounts

* Key

XD5SUPPSCBUYBJQANW3Z1144CW44D5RF

Generate

Webservice account key.

Key description

Addresses service key

Quick description of the key: who it is for, what permissions it has, etc.

Status

NO

YES

ⓘ

Set the resource permissions for this key:

Permissions

Resource	All	View (GET)	Modify (PUT)	Add (POST)	Delete (DELETE)	Fast view (HEAD)
addresses	☒	☒	☒	☒	☒	☒
carriers	☐	☐	☐	☐	☐	☐
cart_rules	☐	☐	☐	☐	☐	☐
carts	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PARÁMETROS

Cada clave de acceso está definida por esta información:

Clave API: Es la llave o contraseña que nos permitirá conectarnos a su tienda. Haga clic en el botón "Generar" para obtener una clave de autenticación única. ***Esta clave deberá de enviarla al equipo de desarrollo AC Logistics o a su contacto dentro de la empresa.***

Descripción de la clave: Es para ayudarte a recordar para qué es la clave, recomendamos que simplemente sea «Smartship» o «AC Logistics» pero puedes usar cualquier nombre

Estado: Debe de estar activada para que podamos conectarnos a su tienda.

Permisos: En esta sección, se deben de habilitar los permisos de GET, PUT, POST, DELETE y HEAD. para:

- **addresses carriers**
- **deliveries**
- **order_carriers**
- **order_details**
- **order_histories**
- **orders**
- **order_states.**

Esto nos permitirá acceder a revisar las órdenes para poder generar las guías.

